

# Habilitar conteúdo misto em seu navegador

O conteúdo misto ocorre se a solicitação inicial está protegida em HTTPS, mas o conteúdo HTTP HTTPS e é carregado para exibir a página da Web. O conteúdo HTTPS é seguro. O conteúdo HTTP é inseguro.

Os navegadores modernos podem bloquear a exibição de uma página ou exibir mensagens de aviso se o conteúdo protegido estiver misturado a conteúdo inseguro.

Uma mensagem de aviso é exibida se o navegador tentar abrir uma página que contenha conteúdo misto. Esta mensagem informa como desativar o bloqueio no seu navegador. A desativação do bloqueio permite que você abra um site HTTP ou um site que tenha chamadas mistas (HTTPS e HTTP).

As configurações de segurança do seu navegador pode bloquear o conteúdo misto ou não seguro (HTTP) carregado em uma página segura (HTTPS) ou quadro. Se você não quiser desativar as configurações de segurança do seu navegador, é necessário ter um site HTTPS.

Se o site estiver sendo executado em um domínio inseguro (HTTP), você deverá permitir que o navegador carregue conteúdo misto ativo.


# Habilitar conteúdo misto no Google Chrome

Se você estiver visitando um site por uma conexão segura, o Chrome verificará se o conteúdo da página da Web foi transmitido com segurança.


Consulte "[Esta página tem conteúdo inseguro](#)" na Ajuda do Google Chrome.

Se a versão mais recente do Chrome (versão 79 ou posterior), você deve atualizar as configurações do site. Os visitantes do site não precisam concluir essas etapas.

1. Clique no ícone de bloqueio (cuidado) e, em seguida, clique em **Configurações do site**.



2. Role até **Conteúdo inseguro** e use a lista suspensa para selecionar "Bloquear (padrão)" ou "Permitir".




3. Recarregue a página novamente.

# Habilitar conteúdo misto no Mozilla Firefox

Por padrão, o Firefox bloqueia páginas que misturem conteúdo seguro e inseguro. É recomendável alterar essa definição permanentemente para usar o Target. Os visitantes do site não precisam concluir essas etapas.

1.No Firefox, digite about:config na barra de endereços.

2.Confirme a mensagem de aviso exibida pelo Firefox.



3.Na barra de pesquisa, digite block\_active.



4. Clique duas vezes em **[!UICONTROL security.mixed\_content.block\_active\_content]**.

O valor altera de "Verdadeiro" para "Falso". Quando o valor mostrar "Falso", você terá concluído.



Reinicie o computador depois de alterar essa configuração.

### **OBSERVAÇÃO**

Permitir o conteúdo misto afeta o conteúdo carregado sem HTTP e não o site ativo.

Para obter mais informações, consulte [Conteúdo misto](#) no site Mozilla Developer Network (MDN).


# Habilitar conteúdo misto no Microsoft Edge

Se você estiver visitando um site por uma conexão segura, o Edge verificará se o conteúdo da página da Web foi transmitido com segurança.

Se a versão mais recente do Edge, é necessário atualizar as configurações do site.

Os visitantes do site não precisam concluir essas etapas.

1. Clique no ícone de bloqueio (cuidado) e, em seguida, clique em **Permissões do site**.



Adobe Target | Adobe Target x +

← → ↻ [https://experience.adobe.com/#/@recspm7/target/activities/edit/A-B/at\\_skill\\_builderstylespanel](https://experience.adobe.com/#/@recspm7/target/activities/edit/A-B/at_skill_builderstylespanel) ☆ ⌵ ⌵ ⌵ ⌵ ⌵

Adobe Target Administration Recs-PM-2

A/B AT SKILL B

Experiences Targeting Goals & Settings

Cancel Next v

**Connection is secure**

Your information (for example, passwords or credit card numbers) is kept private when it's sent to this site.

Certificate (Valid)

Cookies (47 in Use)

Site Permissions

**Tracking prevention**

Balanced (recommended) [Manage for All Sites](#)

experience.adobe.com On v


Trackers (0 blocked)

To create Activities, allow your browser to load scripts.

Visitors to your site will not need to do this.

[Learn More](#) for additional information

Or, [Review](#) your page settings to turn on EEC for this website.



2.Role até **Conteúdo inseguro** e use a lista suspensa para selecionar "Bloquear (padrão)" ou para "Permitir".

The screenshot shows the Microsoft Edge settings page for Site Permissions. The left sidebar contains various settings categories, with 'Site Permissions' selected. The main area displays a list of permissions for the site 'https://experience.adobe.com'. The 'Insecure content' permission is highlighted with a red circle, and its dropdown menu is open, showing the 'Allow' option selected.

Permission	Current Setting
Location	Ask (Default)
Camera	Ask (Default)
Microphone	Ask (Default)
Motion or light sensors	Allow (Default)
Notifications	Ask (Default)
JavaScript	Allow (Default)
Adobe Flash	Block (Default)
Images	Allow (Default)
Pop-ups and redirects	Block (Default)
Ads	Block (Default)
Background sync	Allow (Default)
Automatic downloads	Ask (Default)
MIDI devices	Ask (Default)
USB devices	Ask (Default)
Serial ports	Ask (Default)
File editing	Ask (Default)
Unsandboxed plugin access	Ask (Default)
Clipboard	Ask (Default)
Payment handlers	Allow (Default)
<b>Insecure content</b>	<b>Allow</b>

3. Recarregue a página novamente.